


別売の USB ダウンロードケーブルをご購入の上、お使いの PC の USB に差します。
しばらく待つと、右図のようなメッセージが表示されます




「コントロールパネル」を開き、「デバイスマネージャー」を開きます



USB Serial Port が新規で増えていますので、その COM 番号を確認します

以上が PC 側の認識作業となります



Visual Data 解析ソフトを開き、
 DOWNLOAD ボタンをクリック




ギアのセッティングボタンをクリックして、
 ALFANO USB Cable を選択
 COM を先ほどデバイスマネージャーで確認した
 COM 番号に合わせます


ここで本体の確認の設定です



画面右下の接続セッティングメニューに入り、メニュー4のUSBモードに、右上ボタンのOKを押すと、
 本体がUSB接続モードとなります



本体が USB モードになっていることを確認して Connect ボタンをクリック



接続が確認されると、データの転送が開始されます



解析したいデータをクリックで選択し、左上の Open File ボタンをクリックすると、解析画面になります